

Odlarbrev vecka 21

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – följ dina fält!
- Insektsbevakning
- Mikronäring- Bor

Aktuellt i fält

Sättningen är i det närmaste avslutad och i många fält är första ogräsbekämpningen genomförd eller ska genomföras.

På många platser är det väldigt torrt vilket kan försämra effekten av jordherbicer.

Ogräsbekämpning

Normalt sett räknar vi med 3-4 veckor mellan sättning och uppkomst. Vid dessa temperaturer vi har nu sker uppkomsten i många fält på 3 veckor.

Följ utvecklingen i dina fält!

Torrt väder riskerar måttliga effekter

För optimal effekt av den första behandlingen med jordherbicer så som Sencor SC 600 eller Proman så krävs att kupan blivit riktigt genomfuktad efter sättning så ogräsen gror.

Det krävs bra markfukt vid behandlingstillfället samt bra markfukt en period efter behandling så de nya ogräs som gror efter ogräsbehandlingen kan ta upp preparaten och bekämpas av jordherbiciden.

Med de förutsättningar vi har nu med begränsat med markfukt får man nog räkna med begränsade effekter av första körningen och att eventuellt planera för en uppföljande ogräsbehandling.

Bevattning

Bevattningsbehovet börjar först vid begynnande knölsättning i stärkelsepotatis. Dock kan en bevattning i samband med ogräsbekämpningen vara väl investerad med tanke på förbättrad effekt av jordherbicer.

Glöm inte Spotlight!

Prioritera ogräsbehandling före uppkomst trots det är torrt och glöm inte Spotlight då det har en avgörande effekt på redan uppkomna ogräs.

Se tidigare ogräsbrev för ogrässtrategier:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Insektsbevakning

Vi är nu i gång med årets insektsbevakning och första avläsningen gjordes idag.

Det är just nu väldigt låg förekomst av stritar.

Mikronäring

Bor

Borbrist uppträder främst på lätta mullfattiga jordar med högt pH. Risk för brist kan uppstå när bortalet är under 0,5 mg/kg jord. Om brist förekommer är det viktigt att tillföra bor tidigt eftersom potatis transporterar bor från roten och upp i bladen. Bor ska alltså tillföras till marken och inte till bladen. Kör ut Bor tidigt, 0-20 dagar efter uppkomst. Bor kan även köras före uppkomst.

Rekommendation: Bor 150 (1 l/ha).

Hälsningar

Stefan Hansson
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
044-28 61 65